Transformation between Messages

from / to	XMLMessage	XBUSXMLMessage	SOAPMessage	RecordTypeMessage	CSVMessage
XMLMessage	XSLTTransformer	XMLWrapperTransformer	XSLTTransformer	XSLTTransformer	XSLTTransformer
XBUSXMLMessage	XMLUnwrapperTransformer	CloneTransformer	XMLUnwrapperTransformer	XMLUnwrapperTransformer	XMLUnwrapperTransformer
SOAPMessage	XSLTTransformer	XMLWrapperTransformer	CloneTransformer	XSLTTransformer	XSLTTransformer
RecordTypeMessage	XSLTTransformer	XMLWrapperTransformer	XSLTTransformer	RecordTypeTransformer	XSLTTransformer
CSVMessage	XSLTTransformer	XMLWrapperTransformer	XSLTTransformer	XSLTTransformer	CloneTransformer
ByteArrayListMessage	–	XMLWrapperTransformer	–	–	–
SimpleText	XMLParserTransformer	XMLWrapperTransformer	XMLParserTransformer	XMLParserTransformer	XMLParserTransformer
SimpleObject	–	Stream2TextTransformer	–	Stream2ByteArrayListTransformer	–
AS400ProgramMessage	–	–	–	–	–

from / to	ByteArrayListMessage	SimpleTextMessage	SimpleObjectMessage	AS400ProgramMessage
XMLMessage	–	XMLSerializerTransformer	–	–
XBUSXMLMessage	–	XMLUnwrapperTransformer	Text2StreamTransformer	–
SOAPMessage	–	XMLSerializerTransformer	–	–
RecordTypeMessage	–	XMLSerializerTransformer	ByteArrayList2StreamTransformer	–
CSVMessage	–	XMLSerializerTransformer	–	–
ByteArrayListMessage	CloneTransformer	–	ByteArrayList2StreamTransformer	–
SimpleText	–	CloneTransformer	–	–
SimpleObject	Stream2ByteArrayListTransformer	–	CloneTransformer	–
AS400ProgramMessage	–	–	–	CloneTransformer